# Street Design 使用說明

## 目錄

目錄	2
名詞說明	3
使用流程	4
參數設定階段	5
設定腹地寬度	5
輸入模板	5
設計階段	6
編輯按鈕	6
階段控制按鈕	6
道路段、儲車段	7
擺放物件	7
修改物件屬性	7
物件屬性	8
漸變段	9
編輯連結	9
建立連結	9
刪除連結	10
變更主線	11
連結限制	13
展示階段	14
畫面切換	14
確定階段	14
顯示階段	15
畫面切換順序	15
2D 道路	15
2D 斷面	16
2D 路口	16
3D 路□	17

## 名詞說明

道路段	一般道路的部分
儲車段	路口停等車輛的路段
漸變段	一般道路及儲車段的道路配置可能會有差異,漸變段是平滑連結兩
	段的部分



## 使用流程

#### 1. 設定參數

設定腹地的寬度

輸入模板(optional)

### 2. 設計階段

設計道路段

設計儲車段

設計漸變段

### 3. 展示階段

確認道路設計

切換顯示 2D 道路、道路剖面、2D 十字路口、3D 十字路口

## 參數設定階段

## 設定腹地寬度

### 在輸入框輸入腹地寬度



## 輸入模板

#### 在輸入框貼上模板字串



## 設計階段

編輯按鈕			
OC X ×			
<sup>1</sup> 5	C <sup>t</sup>	×	×
復原	取消復原	清除本段	清空全段,
			debug 用
			無法復原

## 階段控制按鈕



#### 上一步

前往上一段,例:儲車段 -> 車道段

### 下一步

在滿足條件後可以前往下一步,例:儲車段->漸變段

#### 下一步的條件

車道段、儲車段


道路物件寬度需正好填滿腹地寬度

#### 漸變段

所有物件都有連結, 道路的所有出口方向都有連結


## 道路段、儲車段

#### 擺放/移動物件



由左側素材庫或編輯區已有物件拖曳到編輯區中擺放,物件會在放開 左鍵後擺放到青綠色指示區的位置

#### 修改物件屬性




點擊欲修改的物件後,開啟屬性設定頁修改

## 物件屬性

屬性	說明	物件
寛度	各物件的寬度不能小於個物件的最小寬度限	所有物件
	制,如小於限制則會強制設為最小寬度	
上 / 下行	綠色為啟用·紅色為未啟用·點擊來切換狀	道路、慢
	態・至少需啟用 上 / 下行其中之一・如取	車道
	   消唯一啟用的方向,會自動切換成另一個方 	
	向	
出口方向	緑色為啟用・紅色為未啟用・點撃來切換狀	道路
	  態,至少需啟用一個,如想取消唯一啟用的 	
	方向,則不會取消	
標線設置	綠色為可跨越,紅色為不可跨越,點擊來切	道路
	   換狀態 	

## 漸變段


### 編輯連結



### 刪除連結


右鍵拖曳道路段或儲車段的物件至另一端以刪除連結,拖曳時會出現可刪除

### 連結的提示




## 變更主線


## <mark>重複建立連結</mark>會將連結設置成主線



左鍵拖曳



連結到要設置成主線的物件




## 連結限制


適用範圍	說明	
通用	必須是相同的物件或是道路-慢車道,才能建立連結	
道路	道路要建立連結需要滿足以下條件:	
	1. 通用限制條件	
	2. 相同的上 / 下行	
	3. 至少包含一個相同的出口方向	
	4. 至少需要連接到一個道路	
慢車道	1. 通用限制條件	
	2. 相同的上 / 下行	
	3. 最多一個連結	

## 展示階段

## 畫面切換




## 確定階段




## 顯示階段


### 畫面切換順序




### 2D 道路




### 2D 斷面



### 2D 路口



## 3D 路口



## 2D 按鈕

切換至 2D 路口

### 滑鼠操作

左鍵拖曳

相機旋轉控制

右鍵拖曳

相機位置控制

滾輪

相機縮放控制